



## RELACIÓN DE CÓDIGOS:

PIN	
Cambio de PIN	**04*actualPIN*nuevoPIN* nuevoPIN#

DESVÍO DE LLAMADAS INCONDICIONAL	
Activar	*21*nº de desvío#
Activar a buzón de voz	*21*242#
Desactivar	#21#
Consulta status	*#21#

DESVÍO DE LLAMADAS SI OCUPADO	
Activar	*67*nº de desvío#
Activar a buzón de voz	*67*242#
Desactivar	#67#
Consulta status	*#67#

DESVÍO DE LLAMADAS SI NO RESPUESTA	
Activar	*61*nº de desvío#
Activar a buzón de voz	*61*242#
Desactivar	#61#
Consulta status	*#61#

DESVÍO DE LLAMADAS SI NO LOCALIZADO	
Activar	*62*nº de desvío#
Activar a buzón de voz	*62*242#
Desactivar	#62#
Consulta status	*#62#

TONO DE LLAMADA	
Prolongar tono de llamada	**61*242**tiempo tono llamada en segundos#

AVISO LLAMADA PERDIDA SI OCUPADO SIN BUZÓN	
Activar	*67*556#
Desactivar	#67#
Consulta status	*#67#

AVISO LLAMADA PERDIDA SI NO LOCALIZADO SIN BUZÓN	
Activar	*62*556#
Desactivar	#62#
Consulta status	*#62#

LLAMADA EN ESPERA	
Activar	*43#
Desactivar	#43#
Consulta status	*#43#

LLAMADA EN OCULTO	
Activar siempre	*31#
Activar una vez	#31#nº a llamar
Desactivar	#31#
Consulta status	*#31#

PWD	
Cambio de PWD Red	**03*330**actualPIN*nuevoPIN* nuevoPIN#

BLOQUEO LLAMADAS ENTRANTES	
Activar	*35*PWD#
Desactivar	#35*PWD#
Consulta status	*#35#

BLOQUEO LLAMADAS SALIENTES	
Activar	*33*PWD#
Desactivar	#33*PWD#
Consulta status	*#33#

BLOQUEO LLAMADAS INTERNACIONALES	
Activar	*331*PWD#
Desactivar	#331*PWD#
Consulta status	*#331#

- (1) Será necesario pulsar la tecla de llamada tras la marcación de cualquiera de los códigos para emitir la orden.
- (2) La consulta de status permite conocer si el servicio indicado está activado o desactivado.